





iSTAR-2 (.NET4.5 版)

再インストール手順書



Ver.1.0



1. iS-2を再インストールする

※iS-2が起動しない場合、以下の手順で最新版のiS-2プログラムをインストールをしてください。

1-1. iS-2をアンインストールする

① コントロールパネルより、「プログラムのアンインストールまたは変更」を開きます。



●Windows7 の場合


『スタート』→『コントロールパネル』→『プログラムのアンインストール』(または『プログラムと機能』)の順に、クリックします。

●Windows8/Windows8.1 の場合


『スタート』を右クリック→『コントロールパネル』→『プログラムのアンインストール』(または『プログラムと機能』)の順に、クリックします。

●Windows10 の場合

『スタート』→『Windows システムツール』→『コントロールパネル』→『プログラムのアンインストール』(または『プログラムと機能』)の順に、クリックします。



② 『iS-2』をクリックし、『アンインストール』をクリックします。




③ 確認メッセージが出ますので『はい』をクリックすると、アンインストールが完了します。

④ 次ページからの手順に従い、**iS-2**のインストールを行ってください。


2. **iS-2**のインストール手順

2-1. **iS-2**をダウンロードする

iS-2のホームページ (<https://www.is2.fukutsu.co.jp/hp/>) のユーザ専用メニューよりログインし、**iS-2**システムをダウンロードします。




① **iS-2** のホームページを表示し、『ユーザ専用』ボタンをクリックします。




② **iS-2** ユーザ専用ページよりログインに必要なお客様コード等入力し、『ログイン』ボタンをクリックします。




③ 『**iS-2** パッケージダウンロード』ボタンをクリックします。



- ④『保存』ボタンをクリックします。
 ※ここでは『実行』を選択しないでください。



- ⑤任意のフォルダに格納します。
 (左記例ではCドライブに格納します)
 保存する場所を決定し、『保存』ボタンをクリックします。



- ⑥ダウンロード完了後、『閉じる』ボタンをクリックします。
 ※設定により、表示されない場合があります。

ここまでで **IS-2** システムのダウンロードは終了です。

2-2. Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージをダウンロードする


iS-2のホームページにログインし、以下ページよりMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージをダウンロードします。



①『Visual C++ 再頒布可能パッケージダウンロード』ボタンをクリックします。



②『保存』ボタンをクリックします。
※ここでは『実行』を選択しないでください。



③任意のフォルダに格納します。
(左記例ではCドライブに格納します)
保存する場所を決定し、『保存』ボタンをクリックします。



④ダウンロード完了後、『閉じる』ボタンをクリックします。
※設定により、表示されない場合があります。

2-3. Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージをインストールする


ダウンロードした Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージをインストールします。

(※補足) Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージについて

Microsoft 社の Visual Studio を使用してビルドされる C++アプリケーションを実行する為に必要なランタイムコンポーネントで、Visual Studio を使用して開発した C++アプリケーションを実行する場合や、Visual C++ ライブラリに動的にリンクする場合に必要になります。

①ダウンロードした Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ『vcredist_x86.EXE』をダブルクリックして起動します。

名前	更新日時	種類
is2Setup.msi	2018/01/18 15:18	Windows イ
NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe	2017/07/10 10:11	アプリケーショ
vcredist_x86.EXE ①	2018/07/25 14:28	アプリケーショ



② Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージを使用するために、Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Library の使用許諾契約書の条項および条件に拘束されることに同意する必要があります。

使用許諾契約書画面が表示されますので、『はい』をクリックします。



③インストールが開始されます。

※インストールが完了してもメッセージが出ませんので、ご注意下さい。






設定を反映するにはOSの再起動が必要です。

iS-2のインストールの前に必ず再起動をお願いします。


2-4. is-2 をインストールする

ダウンロードした **is-2** システムをインストールします。


①ダウンロードした **is-2** システム『is2Setup.msi』をダブルクリックし起動します。

名前	更新日時	種類
 is2Setup.msi ①	2018/01/18 15:18	Window
 NDP451-KB2858728-x86-x64-AIIOS-ENU.exe	2017/07/10 10:11	アプリケー
 vcredist_x86.EXE	2018/07/25 14:28	アプリケー


※インストールした後もこのファイル(is2Setup.msi)は必要になります。削除または移動をしないでください。



②セキュリティの警告画面が表示された場合は、『実行』をクリックします。



③is-2 セットアップウィザードが表示されますので、『次へ』ボタンをクリックします。




④is-2システムをインストールするフォルダを選択します。特に希望がなければ、初期表示のまま進めてください。

『すべてのユーザー(E)』を選択し、『次へ』をクリックします。


(64bitOS の場合)

C:\Program Files (x86)\is-2¥




⑤インストールの確認画面が表示されますので、『次へ』ボタンをクリックすると、インストールを開始します。


(ご使用のパソコンに、.NET Framework4.5 以降がインストールされていない場合は、次の⑨のメッセージが表示されますので、.NET Framework のインストールを行ってください。)




⑥インストールが開始されます。



⑦左図のようなメッセージ表示された場合は、『はい』をクリックします。



⑧インストールが正常に完了しましたら、『閉じる』ボタンをクリックします。



⑨ご使用のパソコンに、.NET Framework がインストールされていない場合は以下のようなメッセージが表示されますので、『いいえ』をクリックし閉じてから、先に .NET Framework のインストールを行ってください。